

Инструкция по работе с FTPS сервером Московской Биржи в тестовой среде

Оглавление

Подключение для автоматизированной загрузки отчётов	1
Адреса промышленного FTPS сервера	1
Адрес сервера FTPS в сети Интернет для тестового подключения.....	1
Подключение и загрузка файлов отчётов с помощью FTP-клиента	2

Подключение для автоматизированной загрузки отчётов

Адреса промышленного FTPS сервера

Доменное имя: `ftps.moex.com`

IP-адрес сервера в сети Интернет: `85.118.181.25`

IP-адрес сервера для подключения через выделенную сеть: `91.203.252.70`

Порт: 21, а также диапазон 49152–65534

В качестве данных аутентификации и авторизации используются имя пользователя и пароль для личного кабинета участника (ЛКУ).

Адрес сервера FTPS в сети Интернет для тестового подключения

IP-адрес тестового сервера: `91.208.232.211`

Порт: 21, а также диапазон 49152–65534

Имя пользователя: `ftps_for_test1`

Пароль: `t3E@4mYjE7`


Для автоматизированной загрузки файлов отчётов используются стандартные команды протокола FTP. Потребуется установить защищённое соединение через TLS для передачи данных.

При появлении проблем с доступом к серверу обратитесь на help@moex.com

Подключение и загрузка файлов отчётов с помощью FTP-клиента


Для работы с сервером FTPS может использоваться любой FTP-клиент. Ниже на скриншотах приведён пример использования бесплатного клиента FileZilla для создания подключения и загрузки файлов с тестового сервера FTPS Московской биржи.

1. Запустите клиент FileZilla.
2. Нажмите иконку «Открыть менеджер сайтов». Откроется окно «Менеджер сайтов», где нужно заполнить данными поля для подключения к серверу, которые вы получили от службы технической поддержки.
3. 1 — добавьте новый сайт, 2 — введите имя для сайта, 3 — В поле Хост введите IP-адрес. 4 — выберите способ шифрования «Требовать FTP через TLS (явный)», чтобы устанавливать защищенное соединение, 5 — укажите тип входа «Запросить пароль», чтобы обеспечить неприкосновенность пароля и не сохранять его вместе с данными о подключении, 6 — укажите имя пользователя, 7 — нажмите «Соединиться».




Используется стандартный порт для создания FTPS подключения: 21. Специально заполнять поле «Порт» не требуется. Тип сервера, Режим передачи, и Кодировка могут быть определены по умолчанию.

4. После того, как вы нажали «Соединиться», появится поле для ввода пароля при соединении.
5. Далее появится запрос на сохранение ключей и паролей по вашему усмотрению.
6. Если появится окно «Неизвестный сертификат», установите флажок рядом с «Всегда принимать сертификат в будущих сессиях» и нажмите «ОК».



7. Подключитесь к серверу.



1 — область ведения журнала соединения. При возникновении ошибок во время работы с FTPS соединением, вы можете обратиться на help@moex.com и скопировать из этой области журнальные данные.

В правой области окна (2, 3) будет отображаться структура каталогов и файлы FTPS сервера. В левой части окна (4, 5) — папки и файлы вашего рабочего места. В правой части окна выберите папку, в которую вы хотите скопировать файл отчёта. Перейдите в нужную директорию на сервере и выберите файл отчёта, затем перетащите файл с помощью мыши в выбранную папку в левой половине окна.

6 — журнал процессов передачи файлов.